Den Störer pflegen.

SCHRITT FÜR SCHRITT · WORDPRESS & ELEMENTOR

Was ist der Störer?

Der Störer ist der Hinweiskasten rechts oben auf der Startseite. Er kündigt aktuelle Termine an, etwa eine Sonntagsbesichtigung.

Er besteht aus drei Textfeldern, die einzeln bearbeitet werden. Für die Pflege sind keine Design- oder Programmierkenntnisse nötig.

DIE DREI TEXTFELDER

01 **Anlass und Termin**

Sonntagsbesichtigung, Datum, Uhrzeit

02 **Ort**

Stadt, Straße, Treffpunkt

03 **Beschreibungstext**

Einladender Fließtext, zwei bis drei Zeilen


cicero

SCHRITT 01

Bei WordPress anmelden.

Im Browser **www.dietmar-buecher.de/wp-admin/** aufrufen, Benutzername und Passwort eingeben, auf **Log In** klicken.

Tipp: Haken bei „Remember Me“ setzen, dann bleibt die Anmeldung erhalten.




cicero

SCHRITT 02

Die Seite „Home“ öffnen.

In der schwarzen Leiste links auf **Pages** klicken. In der Liste die Seite **Home — Front Page, Elementor** anklicken.

Achtung: Nicht „Home Default“ öffnen. Das ist ein alter Entwurf.




cicero

SCHRITT 03

Mit Elementor bearbeiten.

Oben auf den blauen Button **Edit with Elementor** klicken. Der Baukasten öffnet sich, das kann einige Sekunden dauern.

Die Einstellungen rechts und unten bleiben unverändert.




cicero

SCHRITT 04

Den Störer finden.

Rechts oben das Symbol **Structure** anklicken. Es öffnet sich eine Liste aller Seitenbereiche. Dort dem Pfad folgen:

- Hero
  - Raster
    - Container Rechts
      - **Störer Container**




cicero

SCHRITT 05

Anlass und Termin ändern.

Im Störer Container den **Text Container** aufklappen und den **ersten Text Editor** anklicken. Links erscheint das Textfeld: Anlass, Datum und Uhrzeit überschreiben.

Für einen Zeilenumbruch Umschalt + Enter drücken, nicht nur Enter.




cicero

SCHRITT 06

Den Ort ändern.

Den **zweiten Text Editor** anklicken. Hier stehen Ort, Straße und Treffpunkt, im Beispiel Hochheim, Massenheimer Landstraße 6, an der Baustelle.

Struktur beibehalten: eine Angabe pro Zeile.




cicero

SCHRITT 07

Den Beschreibungs-text ändern.

Den **dritten Text Editor** anklicken und den Fließtext anpassen.

Maximal drei bis vier Zeilen. Bei längeren Texten wird der Störer zu hoch und überdeckt das Bild.



cicero


SCHRITT 08

Anzeigedauer festlegen.

Der Störer kann sich nach dem Termin selbst ausblenden. Dazu den **Störer Container** anklicken und links auf den Reiter **Advanced** wechseln.

> Ganz unten bei **Display Conditions** auf das Symbol klicken.
>
> Erstes Feld: **Current Date**, zweites Feld: **Is on or before**.
>
> Drittes Feld: den **letzten Tag** eintragen, an dem der Störer sichtbar sein soll.
>
> Mit **Save & Close** bestätigen, danach **Publish**.

Datumsformat: Monat / Tag / Jahr.




cicero

SCHRITT 09

Speichern und verlassen.

Zuerst rechts oben auf **Publish** klicken. Erst danach über das Menü links oben **Exit to WordPress** wählen.

Wichtig: Ohne Publish gehen alle Änderungen verloren.



Ergebnis prüfen.

Nach dem Veröffentlichen www.dietmar-buecher.de aufrufen und die Seite mit Strg + F5 neu laden. Der Störer zeigt jetzt den neuen Text.

Kontrolle auch am Smartphone, dort steht weniger Platz zur Verfügung.

HÄUFIGE FEHLER

Elementor verlassen, ohne vorher auf Publish zu klicken.

Texte in die falsche Seite eintragen, etwa in „Home Default“.

Zu langer Beschreibungstext, der den Störer aufbläht.